

Instalació

### 1. Descargar aplicación

D-TPV es una aplicación en constante crecimiento por eso nosotros no enviamos Cd´s, recomendamos siempre descargar la aplicacion de nuestra web.

De esta manera siempre utilizaras el instalador mas reciente.

Ir a 'www.dactilplus.com' - > 'Software de Venta para TPV' -> 'Descargar D-TPV'



Descargarlo y Guardarlo.




Una vez descargado es necesario descomprimirlo con con Winrar.






Descargarlo y Instalarlo. Descomprimir el 'Instalador\_D-TPV.rar' con Winrar y ejecutar el instalador 'Instalador D-TPV.exe'



Si se esta instalando sobre Windows Vista o Windows 7 hay que ejecutarlo como Administrador y deshabilitar el control de cuentas de usuario de windows, como mostramos a continuacion.






Bajar la barra hasta abajo, aceptar y reinciar..

Para ejecutar la aplicacion como 'Administrador' hacer clic con el boton derecho sobre el instalador 'Instalador D-TPV.exe' y seleccionar 'Ejecutar como Administrador'

Ir a 'www.dactilplus.com' - > 'Area de Conocimiento' -> 'Archivos Utiles'





#### Instalaciór

### 1. Descargar aplicación

Si da algun error al ejecutar el instalador puede ser porque os falte el Framework correspondiente, para solucionarlo entrar en la carpeta 'Data' y ejecutar el 'Setup.exe' para que se instalen los componentes necesarios. Una vez instalados cancelar la instalacion de D-TPV y volver a ejecutar el instalador 'Instalador\_D-TPV.exe'.


Mas consultas en F.A.Q en www.dactilplus.com

Ejecutar todos los pasos del Instalador:



Paso 1: Instalar el MySql Server. No es preciso modificar la configuracion que viene por defecto, aceptar todo y dar a 'Siguiente'. Fijense en las siguientes imagenes de guia.











General purpose databases. This will optimize the server for the use of the fast transactional InnoDB storage engine and the high speed MyISAM storage engine.

Cancel

### Descargar aplicación

Drive Info Volume Name: File System:

67,1 GB Diskspace Used


Paso 1: Instalar el MySql Server. No es preciso modificar la configuracion que viene por defecto, aceptar todo y dar a 'Siguiente'. Fijense en las siguientes imagenes de guia.


MySQL Server Instance Configuration Wizard


Please select the database usage.

← Manual Setting


Configure the MySQL Server 5.0 server instance.








398,6 GB Free Disk



Please enter the approximate number of concurrent connections: 15









#### Instalació

### 1. Descargar aplicación

Paso 2: Instalar el MySql Connector Cs. No es preciso modificar la configuracion que viene por defecto, aceptar todo y dar a 'Siguiente'. Fijense en las siguientes imágenes de guia.








Hacer clic en 'Instalar MySql Conector 2' ( no se abre ninguna ventana )



#### Instalaciói


### 1. Descargar aplicación

Paso 3: Instalar 'Drivers DCP', se abriran varias ventanas de registro. Si sale alguna ventana de error, por favor confirme que siguio los pasos de la pagina 3. No es preciso instalar el Framework 2.0



Paso 4: No es preciso.

Paso 5: Hacer clic en 'Instalar D-TPV' y luego en 'Instalar'.






#### Instalación

### 1. Descargar aplicación

Configuracion y Puesta en Marcha D-TPV


Como aun no se creo la base de datos cerramos la ventana de 'Conexion BD' haciendo clic en la "X'



Saldra una venta indicando que aun no se creo la base de datos.



Hacer clic en "Aceptar" y se abrirá la venta de "Crear Base de Datos".






#### Instalación

### 1. Descargar aplicación

Al finalizar la creacion de la base de datos saldra una ventana indicandole que debe reiniciar la aplicacion.



Vaya a Inicio -> 'Todos los Programas' -> 'Dactilplus' -> 'D-TPV' y ejecutelo. Si D-TPV encuentra una actualización se la mostrará con la siguiente ventana, aceptela. D-TPV descargará la actualización y la instalará automáticamente.

